Window7利用者向け

Windows Liveメール(2011年版)の設定方法

1.Windows Liveメールを起動します。



2.アカウント設定画面を開きます。



「アイコン」をクリック します。
「 電子メール」をクリッ クします。

3.電子メールのアカウントを設定します。

自分の電子メールアグ Windows Live ID をお持ちの場合はここ Windows Live にサインイン 電子メールアドレス: abc@m1.izumo.ne.jp 新レくメールアドレスを作成する方はこちら パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウントを追加する でサインインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。
	2

当社からお知らせしました『登録完了のお知らせ』の内容をもとに、設定して下さい。

以下の項目を設定します。

(1)「電子メールアドレス」を入力します。

(2)「パスワード」を入力します。

・英字の大文字/小文字も正確に入力して下さい。

(3)「パスワードを保存する」をチェックします。

(4)「表示名」を入力します。

・表示名に入力された内容がメールの送信者 (差出人)になります。

・日本語で入力していただいても構いません。

「次へ」をクリックします。

4.サーバーを設定します。

⑦ Windows Live メール サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP また	X はネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報 ① サーバーの種類: ● ウワ ● サーバーのアドレス: ポート: m1.izumo.ne.jp 110 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名: abc	送信サーバー情報 サーバーのアドレス: m1.izumo.ne.jp セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) 認証が必要(A)
	3 キャンセル 戻る 次へ

下記を参考にして設定して下さい。

受信サーバー情報を設定します。

(1)「サーバーの種類」で『POP』を選択します。

(2)「サーバーのアドレス」に『m1.izumo.ne.jp』と入力します。

(3)「ポート」は『110』のまま変更はしません。

(4)「ログオン ユーザー名」に「メールアドレスの"@"の左部分」を入力します。 ・メールアドレスが、abc@m1.izumo.ne.jp の場合は、abc がログオン ユーザー名です。

送信サーバー情報を設定します。

(1)「サーバーのアドレス」に『m1.izumo.ne.jp』と入力します。

(2)「ポート」は『25』のまま変更はしません。

「セキュリティで保護された接続(SSL)が必要」と「認証が必要」はチェックしない で下さい。

「次へ」をクリックします。

5.設定を終了します。



(1)「完了」をクリックします。

"JA有線回線"をご利用の利用者様は、以上で設定が完了しました。

"NTTフレッツ回線"をご利用の利用者様は、引き続き次ページ以降の手順を実施して下さい。

手順6~12は、"NTTフレッツ回線"をご利用の利用者様のみの設定です。

- Windows Liveメールを起動します。
 デスクトップにWindows Liveメールのショートカットが無い場合は、
 手順1を参考にして下さい。
- 7.アカウント設定を開きます。



8.アカウント設定を開きます。





9.アカウント設定を開きます。

着 Zm.commufa (0123456789) プロパティ 🔤		
全般 サーバー セキュリティ 目時細胞定		
サーバー情報		
受信メール サーバーの種類	(M) POP3	
受信メール (POP3)(I):	m1.izumo.ne.jp	
送信×-ル (SMTP)(U):	m1.izumo.ne.jp	
受信メール サーバー		
ユーザー名(A):	abc	
/(スワード(D):	•••••	
④ クリア テキスト認証を使う	利してログオンする(C)	
⑦ セキュリティで保護された	パスワード認証でログオンする(S)	
 認証された POP (APO 	P) を使用してログオンする(P)	
送信メール サーバー ―		
2 🗵 このサーバーは認証が必	要(V) ③	
OK キャンセル 適用(A)		

「サーバー」タブをクリックし
ます。
「このサーバーは認証が必要
(V) をクリックします
「設定」ボタンをクリックしま
+
9 。

10.送信メールサーバーの設定を確認します。

送信メール サーバー	
ログオン情報	「受信メールサーバーと同じ設 定を使用する」が選択されてい ることを確認します。
アカウント名(C): パスワード(P):	「OK」をクリックします。
 	

11.詳細設定情報を入力します。

🔁 Zm.commufa (0123456789) プロパティ 🔤
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 1
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(0): 587 ② 既定徳を使用(以)
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)
サーバーのタイムアウト(工)
短い - ①
送信
□次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ÷ KB
12/II
□ 世ーバーにメッセージのコピーを置く(L) 3
□ サーバーから削除する(<u>R</u>) 5 → 日後
□ [こみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)
 ④ OK キャンセル 通用(A)



12.アカウント画面を閉じます。



「閉じる」をクリックします。

"NTTフレッツ回線"をご利用の利用者様は、以上で設定が完了しました。

参考

既に、Windows Liveメールが導入されている場合は、この手順は 必要ありません。

Windows Liveメールの導入方法

以下の手順は、インターネットに接続している状態で実施して下さい。

1.Windows Liveダウンロードページにアクセスします。



2. WindowsLiveメールをダウンロードします。



- (1)言語を選択してください: で「日本語(日本語)」が選択 されていることを確認します。
- (2)「今すぐダウンロード」をク リックします。

3. セキュリティの警告が表示されます。



(1)「実行(R)」をクリックします。

4.インストーラー画面が表示されます。



(1)インストーラーが起動し、 インストールが開始されます。

5.インストールする製品を選択します。



6. InternetExploreを終了します。

-	0 6	
ELN.		
#があります。作業を保存 ムが閉じられ、扱てコンゼ	し、各プログラムを終了してくだ ユーターの再起動が必要になる場	
	5 ++>セル	
	てい 日が知じられ、日本モンジ	して、日 たい おかないます、作業を得存し、多プログラムを持了してくだ かないられ、後てコンピューターの再応動が必要になる情

(1) Internet Explorer を終了
 し、「 続行 (C)」をクリック
 します。

7.インストールが開始されます。



8.「設定を選択してください。」と表示されますので、各設定を選択します。

C Windows Live	10 B 20
	(1)「Bing を検索プロバイダ
もう少しで完了です	ーに設定する」のチェック
	を外します。
Bingをフラクサーの最近の検索フロバイダーに設定し、他のプログラムから変更されないようにします。 連接直接	
(図)本-ムページに設定する)(2)	(2)「ホームページに設定す
- Windows Live の機能向上に協力する	る」のチェックを外しま
Windows Live プログラムの機能向上に役立てるため、お使いのシステムおよびその使用状況に離する情報収集にごか い。このデータが保入の特定に使用されることはありません。 [非確論語	^{かくだき} す。
	(1)(2)のチェックが
	入っている場合、既存の設
	定が上書きされてしまい
	ます。
3	ac
	(3)「続行(C)」をクリックし
	ます。

9.画面を閉じます。

C Windows Live		
Mindows Live		(1)「閉じる(C)」をクリック
Windows Live へようこそ!		します。
新しいプログラムは、[スタート] メニューの[すべてのプログラム] + [Win	dows Live] フォルタにあります。	
Windows Live ID はお持ちですか 新しいプログラムを最大限に送用するには、Windows Live ID でサインイン Hotmail、Messenger、または Xbox Live をご利用のお客様は、すにで W くても、わずか 1 分で新規管録することができます。	>してください。 indows Live ID をお持ちです。もしお持ちでな	
新規登録		
	1 MC2(C)	

以上で Windows Live メールのインストールは完了です。