インターネット接続設定 (Windows8用) - ルータ使用時 -

既に設定されているルータとパソコンをLANケーブルで接続するだけでインターネットのご利用が可能となります。

「Internet Explorer」等のブラウザソフトを使ってインターネットご利用ください。

LANケーブルを接続してもインターネットに接続出来ない場合、以下の設定をご確認ください。

ローカルエリア接続(LAN接続)の設定

1.キーボードの左下の位置にある「Windows」キー <u>「</u>を押しながら「X」キーを押します。 表示された一覧から「**コントロールバネル**」をクリックします。

コントロールパネル画面は以下の方法でも表示することができます。

・デスクトップ画面の右上隅または右下隅にマウスのカーソルを移動し表示されるアイコンで

「**設定」 「コントロールパネル**」をクリックする方法。



2.「ネットワークとインターネット」内の【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリック します。

表示方法が「カテゴリ」表示でなく、「アイコン」表示になっている場合は、【ネットワークと 共有センター】をクリックします。



4. 画面左側「コントロールパネルホーム」下の【アダプターの設定の変更】をクリックします。



5.【ローカルエリア接続】を右クリックし、【プロパティ(R)】を選択します



6.【インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)】を選択して、【プロパティ(R)】を クリックします。



7 【IP アドレスを自動的に取得する(O)】と【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)】 を選択し、【OK】をクリックしてウインドを閉じます。

全般 代替の構成 ネットワークでこの機能がサポートされている場 きます。サポートされていない場合は、ネットワ	合は、IP 設計 一ク管理者にi	を自動 直切な	的に取得 19 設定を	ますることがで 2問い合わせ
てください。				
● IP 7月/スを自動的に取得する(Q)				
 〇次の IP アドレスを使う(<u>5</u>): 				
IP ZFL/Z(I)				
サブネット マスク(旦)		1	1	
デフォルト ヴートウェイ(ロ):	5	1	2	
 DNS サーバーのアドレスを自動的に取り 	傳する(<u>B</u>)			
-○次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):			
恒先 DNS サーバー(P):		÷.		
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	74	1	12	
■終了時に設定を検証する(L)			詳細	設定(⊻)
		ОК		キャンヤル

8.「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の【OK】をクリックしてウインドを閉じます。



ローカルエリア接続(LAN接続)の設定

9. 画面左下の【スタート】メニューから【コントロールパネル】を選択して、コントロール パネルを開きます。

【ネットワークとインターネット】を選択して、【インターネットオプション】をクリック します。



10.【接続】タブをクリックします。

「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定:」で白枠の中を削除します。 他のプロバイダを使用している場合には、削除せず【ダイヤルしない(C)】にチェックをつけ て下さい。

「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定:」内の、【LANの設定(L)】をクリックします。

しつかり フィート・アイト アイト マイトロームの話がつ	1
117/k/9728027914=F49F7=90808	ißtm(<u>0</u>)
	VPN (Dillator(P)-
	新授新(B)
プロギシ・サーバーを構成する必要がある場合は、 販売1を提供してください。 ◎ タイヤルしない(2) ○ ネットフージ接続の中在しないときには、タイヤルする(2) ○ 通常の接接でタイヤルする(0)	RES .
現在の既定徳:なし	既定に設定(E)
コーカル エリア ネットワーク (LAN) の設定	

11. ローカルエリアネットワーク (LAN)の設定

全ての項目にチェックがついていないことを確認して下さい。

【OK】で「ローカルエリアネットワーク (LAN)の設定」を閉じます。

原是在確実に使用	Facility (日動構成を無効	CLECCEL.	0-90 T100L0-0
 	(検出する(A)) 7トを使用する((5)		
7 F1/2/(B)		-		
プロキャ サーバー				
■LAN にプロキシ 構成は連邦を	サーバーを使き れません)(20	用する にれらの	教室は多イヤルス	Poプまたは VPN
TFLACE:		#-HD:	80	[]]\$488(\$12)(C)
- to + a = 1	en a coltator às		(EL STATE)	

12.ホームページの設定

最初に表示されるページを設定します。(図は、YAHOOの例)

パソコンの購入時は、パソコンの製造会社又はマイクロソフトのホームページになっていますので 上書きして下さい。

【全般】タブをクリックします。

「ホームページ」内の白枠に http://www.yahoo.co.jp/と入力して【OK】をクリックします。

インターネットのプロパティ ? ×
全般 キュリティ ブライバシー コンテンツ 掃焼 ブログラム 詳細設定
ホームページ
http://www.yahoo.co.jp/
現在のページを使用の 標準設定(7) 空白を使用の
開発の履歴
 一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。 終了時に開催の履歴を削除する(当)
利除(D)
検索の設定の動作を変更します。 設定(0)
タブー タブの中の Web ページの表示方法を設定しま 取定CD す。 デー
色(①) 言語(① フォント(N) ユーザー補助(E)
OK キャンセル 逸用(A)

以上で設定は完了しました。